

Comment bien nettoyer Windows

Au fur et à mesure que vous vous servez de votre ordinateur, Windows 7 s'alourdit et le disque dur s'encombre de fichiers inutiles. Il faut faire la chasse aux importuns.

sommaire

Voir tout le sommaire

01 - Éliminez les fichiers temporaires et les traces dans vos logiciels

Téléchargez CCleaner sur <http://t.01net.com/tc32599>, installez-le et lancez-le. Dans l'onglet **Windows**, cochez les cases devant tous les éléments à supprimer. Ouvrez l'onglet **Applications** puis recommencez l'opération en cochant les cases devant tous les éléments à vider. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Analyse**. CCleaner simule le nettoyage et vous affiche la quantité d'espace disque qu'il est capable de récupérer et la liste des fichiers qui seront supprimés. Après avoir vérifié que cette liste ne contient aucun fichier indispensable, cliquez sur **Nettoyer**. Confirmez l'opération en cliquant sur **OK**. Le nettoyage commence.

02 - Réparez les erreurs du registre avec CCleaner



agrandir la photo

Le registre est le véritable cœur de Windows. Il contient toute la configuration de votre système et des logiciels. Avec le temps, de nombreuses clés erronées et non valides l'alourdissent inutilement. CCleaner peut réparer les erreurs du registre et vous débarrasser de ces données obsolètes. Dans la fenêtre de CCleaner, cliquez sur le bouton **Registre**. Cochez toutes les cases. Cliquez ensuite sur le bouton **Chercher des erreurs**. Les anomalies détectées par le programme sont alors affichées. Cliquez sur le bouton **Corriger les erreurs sélectionnées** et confirmez en cliquant sur **Oui**. Donnez un nom au fichier de sauvegarde, choisissez-lui un emplacement puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**. CCleaner vous présente alors toutes les erreurs une par une. Cliquez sur **Corriger toutes les erreurs sélectionnées** puis confirmez en cliquant sur **Oui**. Le Registre de Windows est alors nettoyé. Cliquez enfin sur le bouton **Fermer**.

03 - Désinstallez les logiciels récalcitrants



agrandir la photo

Pour supprimer un logiciel, la fonction **Programmes et fonctions** accessible dans le **Panneau de configuration** ne suffit pas toujours car elle laisse des traces sur votre ordinateur. Téléchargez Revo Uninstaller sur notre site, à l'adresse <http://t.01net.com/tc39960> et installez-le. Double-cliquez sur son raccourci sur le **Bureau**. La liste des logiciels installés est alors affichée. Cliquez sur **Vue** puis sur **Détails** pour afficher, à côté de chaque logiciel, sa date d'installation et l'espace qu'il occupe sur

le disque dur. Sélectionnez le logiciel à désinstaller proprement, cliquez sur le bouton **Désinstaller** et confirmez en cliquant sur **Oui**. Vous pouvez alors choisir le mode de désinstallation du logiciel. Optez pour **Avancé** et cliquez sur **Suivant**. Revo Uninstaller crée alors un point de restauration puis lance l'outil de désinstallation du logiciel. Suivez les différentes étapes qu'il propose. Une fois la désinstallation terminée, revenez à l'interface de Revo Uninstaller. Ce dernier analyse alors votre ordinateur après la désinstallation pour y chercher d'éventuelles traces laissées par le logiciel désinstallé.

Cliquez sur **Suivant**. Les éléments trouvés dans le Registre sont alors affichés sous la forme d'arborescence. Cliquez sur **Sélectionner tout** puis sur **Supprimer** et confirmez par **Oui**.

Cliquez ensuite sur **Suivant**. La liste des fichiers et des dossiers restants de ce logiciel sur votre disque dur est alors affichée.

Cliquez sur le bouton **Sélectionner tout**, sur **Supprimer** puis confirmez l'opération par **Oui**. Cliquez enfin sur **Suivant** puis sur **Fini**. Toutes les traces du logiciel désinstallé sont alors effacées.

04 - Désactivez les fonctions inutiles




agrandir la photo

Windows 7 exploite un grand nombre de fonctions, pas forcément toujours utiles au quotidien. Pour gagner du temps, désactivez celles dont vous ne vous servez pas.

Ouvrez le **Panneau de configuration**. Cliquez sur l'icône **Programmes**. Cliquez ensuite sur la commande **Activer ou**

désactiver des fonctions Windows de la rubrique **Programmes et fonctions**. Dans la liste qui s'affiche, décochez simplement les éléments à désactiver. Vous pouvez, par exemple, décocher **Composants facultatifs pour Tablet PC** si vous n'avez pas de Tablet PC, **Jeux** si vous n'utilisez pas les jeux Windows, **Service de réplication DFS Windows** si vous ne synchronisez pas de fichiers entre plusieurs ordinateurs, etc. Cliquez enfin sur le bouton **OK**. A tout moment, vous pouvez réactiver ces fonctions en cochant à nouveau leurs cases.

05 - Localisez et effacez les fichiers superflus



agrandir la photo

Pour gagner de la place sur votre disque dur, supprimez les fichiers volumineux que vous n'utilisez plus. Avec la fonction de recherche avancée de Windows 7, vous pouvez rapidement localiser les plus gros fichiers. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Ordinateur**. Cliquez dans le champ **Recherche**. Cliquez sur **Taille** puis sur **Énorme (>128 Mo)**. La liste des fichiers de plus de 128 Mo s'affiche. Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le et appuyez sur **Suppr**. Confirmez par **Oui**.

06 - Supprimez les anciens points de restauration





agrandir la photo

À chaque changement important (mise à jour de Windows, par exemple), Windows crée un point de restauration. C'est une sorte de sauvegarde de l'état du système. Or, ces points finissent par occuper beaucoup de place sur le disque dur. Vous pouvez supprimer les plus anciens. Ouvrez le menu **Démarrer** puis cliquez sur **Ordinateur**. Faites ensuite un clic-droit sur la lettre de votre disque dur et optez pour **Propriétés**. Cliquez alors sur **Nettoyage de disque** puis **Nettoyer les fichiers système**. Dans la fenêtre qui s'affiche par la suite, cliquez sur l'onglet **Autres options**, puis sur **Nettoyer...** situé dans la rubrique **Restauration du système et clichés instantanés**, puis sur **Supprimer**. Recommencez l'opération pour chacun des disques durs ou partitions qui apparaissent dans le **Poste de travail**.

07 - Désactivez la mise en veille prolongée



agrandir la photo

À la racine de votre disque dur principal (celui qui héberge Windows), vous avez peut-être remarqué la présence d'un gigantesque fichier, nommé **hiberfil.sys** et impossible à supprimer !

Quand vous activez la veille prolongée, Windows stocke dans ce fichier l'état courant de votre ordinateur (le contenu de la mémoire, les logiciels et les documents ouverts, etc.). Si vous n'utilisez jamais la mise en veille prolongée, désactivez cette possibilité (la mise en veille classique, elle, sera toujours

lecteurs et cliquez sur **Rechercher**. Votre système est analysé (l'opération peut durer plusieurs heures). Cliquez sur **OK** puis sur **Afficher les résultats**. Tous les éléments nuisibles détectés sont listés et sélectionnés. Cliquez sur **Supprimer la sélection** pour les éliminer. Cliquez sur **OK** puis redémarrez votre ordinateur.