


# Accédez facilement au disque dur de la Freebox HD

---

**Vous utilisez peu le magnétoscope numérique de Free ?  
Profitez de son disque dur pour y stocker directement des données grâce à l'Explorateur de Windows.**



agrandir la photo

Habituellement, pour stocker des fichiers sur le disque dur de la Freebox, il faut utiliser un logiciel FTP. Pas très pratique et peu convivial. Pourquoi se compliquer la tâche alors que l'on peut tout simplement utiliser l'Explorateur de Windows ? Le disque apparaîtra comme un disque supplémentaire.

Avec Vista ou 7, cliquez sur **Ordinateur** dans l'Explorateur, puis sur **Connecter un lecteur réseau**. Avec Windows XP, sélectionnez **Connecter un lecteur réseau...** dans le menu **Outils** de l'Explorateur.


Dans la fenêtre qui s'affiche, activez le lien **Se connecter à un site Web où vous pouvez stocker vos documents et vos images** (Vista ou 7) ou sur **Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau** (XP).

Pressez le bouton **Suivant** de l'assistant qui s'affiche. Double-cliquez ensuite sur **Choisissez un emplacement réseau person-**

nalisé (Vista ou 7) ou sur **Choisissez un autre emplacement réseau** (XP), puis appuyez sur **Suivant**.

Dans le champ **Adresse réseau ou Internet**, saisissez l'adresse **ftp://freebox@hd1.freebox.fr** et cliquez sur **Suivant**. Nommez votre emplacement réseau.

Pour finir, appuyez sur les boutons **Suivant** et **Terminer**. Le disque dur de votre Freebox HD apparaît désormais dans la section **Ordinateur** (Vista ou 7) ou **Favoris réseau** (XP) de l'Explorateur.



Ce qu'il vous faut

**Niveau** : Débutant / **Temps** : 5 minute(s)

Logiciels :

Windows Vista Service Pack 1 (Windows)

[télécharger](#)

Matériel :

Un PC, une Freebox HD