



Franck



Tutoriel

Imprimer

Astuce Windows 10 : configurer les paramètres de vie privée

4 réactions

★★★★☆ 14232 vues

G+1 0

[Acheter Windows 10 Famille](#)

Vous en avez certainement entendu parler, [Windows 10](#) pourrait être un peu trop invasif vis-à-vis de vos données privées et en récolterait plus que nécessaire. Sans rentrer dans le débat, voici quelques astuces pour configurer vos options de vie privée.

Avant toute chose, il est important de comprendre qu'en désactivant toutes ces options, **vous serez amputé de certaines fonctionnalités** (Cortana, la géolocalisation...), choisissez donc suivant vos besoins !

Configurer les paramètres de confidentialité

Pour accéder à ces réglages cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Paramètres** et **Confidentialité**.

Longlet **Général** propose 4 options, si les deux premières peuvent rester en statut "**Activé**", il est conseillé de désactiver les deux autres. Profitez-en aussi pour cliquer sur **Gérer mes informations de personnalisation de publicité Microsoft**, cela vous enverra vers votre compte [Microsoft](#) en ligne afin d'effectuer d'autres réglages.

← Paramètres

CONFIDENTIALITÉ

Rechercher un paramètre

Général

Modifier les options de confidentialité

Laisser les applications utiliser mon identifiant de publicité (la désactivation de cette option réinitialise votre identifiant)

Activé

Activer le filtre SmartScreen pour vérifier le contenu Web (URL) utilisé par les applications du Windows Store

Activé

Envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture

Activé

Permettre aux sites Web d'accéder à ma liste de langues pour fournir du contenu local

Activé

[Gérer mes informations de personnalisation et de publicité Microsoft](#)

[Déclaration de confidentialité](#)

Emplacement

Appareil photo

Microphone

Voix, entrée manuscrite et frappe

Informations sur le compte

Contacts

Calendrier

Messagerie

Radios

Autres appareils

Commentaires & diagnostics

Applications en arrière-plan

Si cela peut être utile sur un [ordinateur portable](#) ou une [tablette](#), difficile de voir l'intérêt de la géolocalisation sur un ordinateur destiné à rester chez vous ! Désactivez-la en cliquant sur **Modifier** puis décochez **Emplacement de cet appareil**.

Attention Une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard.

CONFIDENTIALITÉ Rechercher un paramètre

Général

Emplacement

Appareil photo

Microphone

Voix, entrée manuscrite et frappe

Informations sur le compte

Contacts

Calendrier

Messagerie

Radios

Autres appareils

Commentaires & diagnostics

Applications en arrière-plan

Emplacement

Si ce paramètre est activé, chaque personne se connectant à cet appareil peut modifier ses propres paramètres de localisation. S'il est désactivé, la localisation est désactivée pour toutes les personnes qui se connectent.

La localisation de ce périphérique est activée

Modifier

Les services de localisation pour ce compte sont activés. Les applications et services que vous autorisez peuvent demander l'emplacement et l'historique d'emplacement.

Emplacement

Activé

Si une application utilise votre emplacement, cette icône est affichée :

Historique des emplacements

Si la localisation est activée, les emplacements obtenus pour répondre aux besoins de vos applications et services sont stockés pendant une durée limitée sur le périphérique. Les applications ayant accès à ces emplacements stockés s'affichent ci-dessous.

Effacer l'historique sur cet appareil

L'onglet **Voix, entrée manuscrite et frappe** permet de gérer l'assistant Cortana, en cliquant sur **Arrêter de me connaître** vous désactiverez complètement cette fonctionnalité, la recherche fonctionnera toujours mais sans l'assistance de Cortana.

← Paramètres

CONFIDENTIALITÉ Rechercher un paramètre

Général

Emplacement

Appareil photo

Microphone

Voix, entrée manuscrite et frappe

Informations sur le compte

Contacts

Calendrier

Messagerie

Radios

Autres appareils

Commentaires & diagnostics

Applications en arrière-plan

Apprendre à me connaître

Windows et Cortana peuvent apprendre à reconnaître votre voix et votre écriture pour vous proposer de meilleures suggestions. Nous allons collecter des informations telles que les contacts, les événements récents du calendrier, les modèles de voix et d'écriture manuscrite, ainsi que l'historique des frappes.

Si vous désactivez cette fonctionnalité, la dictée et Cortana seront également désactivées, et ce que cet appareil sait de vous sera effacé.

Arrêter de me connaître


Gérer les informations du cloud

[Accédez à Bing et gérez les informations personnelles pour l'ensemble de vos appareils](#)

[En savoir plus sur les paramètres de saisie vocale, clavier et d'entrée manuscrite](#)

[Déclaration de confidentialité](#)

Le très controversé onglet **commentaires & diagnostics** permet d'envoyer anonymement des données sur les serveurs de Microsoft. Comme on ne sait pas exactement pour le moment ce qui est véritablement transmis, il vaut mieux le désactiver. Passez donc la *fréquence des commentaires* sur **Jamais** et *les données de diagnostic* sur **De base**.



Nous ne détaillerons pas ensemble les réglages **Appareil photo**, **Microphone**, **Information sur le compte**, **Contacts**, **Calendrier**, **Messagerie**, **Radios**, **Autres appareils** et **Applications en arrière-plan**. Ces options ne touchent pas à votre vie privée mais n'hésitez pas à les regarder aussi.

Désactivez WiFi Sense et les mises à jour partagées

Ces options n'envoient normalement pas de données mais comme elles touchent à votre connexion on en profite pour y jeter un œil.

Windows 10 introduit "**Wifi Sense**". Cette fonctionnalité, qui permet le partage des clés de sécurité WiFi avec vos contacts Skype, Outlook ou même Facebook, est censée aider vos amis à se connecter au WiFi sans avoir à renseigner le mot de passe lorsqu'ils passent chez vous.

Pour le désactiver il faut vous rendre dans **Paramètres** puis dans **Réseau et Internet** et dans l'onglet *WiFi* vous trouverez l'option **Gérer les paramètres du Wi-Fi**, décochez les deux options.

Paramètres

GÉRER LES PARAMÈTRES WI-FI

Assistant Wi-Fi

L'Assistant Wi-Fi vous connecte, selon les suggestions fournies, aux points d'accès et aux réseaux partagés par vos contacts. En y faisant appel, vous acceptez l'utilisation de votre localisation par l'Assistant Wi-Fi.

N'oubliez pas le manque de sécurité de certains réseaux Wi-Fi.

[En savoir plus](#)

Se connecter, selon les suggestions fournies, aux points d'accès Internet ouverts

Désactivé

Me connecter aux réseaux de mes contacts

Désactivé

Partagez l'accès à Internet sans communiquer de mots de passe. Vous pouvez alors vous connecter aux réseaux Wi-Fi de vos contacts et, inversement, ils peuvent bénéficier des vôtres.

Gérer les réseaux connus

- Androicefs
- ATT

L'autre option à désactiver concerne cette fois le **partage des mises à jour Windows avec d'autres utilisateurs**. Il s'agit de désengorger les serveurs Microsoft et de télécharger les mises à jour Windows plus rapidement en partageant sa connexion avec d'autres utilisateurs. Seulement si vous disposez d'un faible débit internet vous pourriez subir des ralentissements non négligeables.

Pour désactiver cette fonction bien cachée il faut vous rendre dans l'onglet **Mise à jour et Sécurité** des paramètres puis cliquer sur **Options avancées** dans l'onglet **Windows Update**. Sélectionnez enfin **Choisir le mode de remise des mises à jour** et désactivez l'option.

Paramètres

CHOISIR LE MODE DE REMISE DES MISES À JOUR

Mises à jour provenant de plusieurs emplacements

Télécharger les mises à jour Windows et les applications à partir des autres PC en plus de Microsoft. Cela peut contribuer à accélérer les téléchargements des applications et des mises à jour.

[En savoir plus](#)

Si cette option est activée, votre PC peut également envoyer des parties des mises à jour Windows et des applications déjà téléchargées vers les PC de votre réseau local ou des PC sur Internet, en fonction de ce qui est sélectionné ci-dessous.

Désactivé

Obtenir les mises à jour de Microsoft, et obtenir les mises à jour de et en envoyer à


- PC sur mon réseau local
- PC sur mon réseau local, et PC sur Internet

Régler Cortana et Microsoft Edge


Si vous n'avez pas entièrement désactivé **Cortana** comme vu précédemment il reste possible de modifier quelques réglages.

Cliquez sur l'icône de l'assistant Cortana à droite du bouton **Démarrer** et écrivez Cortana, choisissez l'option **Paramètres de Cortana et Recherche** afin d'afficher les réglages disponibles.

Vous pourrez alors désactiver Cortana, désactiver la recherche dans vos mails (qui permet de proposer les suivis des vols ou des colis par exemple) et même empêcher Cortana de se manifester de façon autonome sur votre ordinateur.



Pour ce qui est de **Microsoft Edge**, le nouveau navigateur Internet de Microsoft, il peut aussi être configuré pour être un peu moins intrusif. Ouvrez-le et cliquez sur les 3 petits points en haut à droite puis sur **Paramètres**, affichez les **paramètres avancés** et vous pourrez désactiver les deux options encadrées ci-dessous.



Pour terminer, pour les plus néophytes ou à contrario pour ceux qui veulent aller plus loin il existe aussi le logiciel gratuit **O&O Shutup10** qui permet en quelques clics de configurer les options de votre choix. Attention cependant, même s'il ne devrait pas causer de bien gros dégâts **il est à utiliser à vos risques et périls**.

Votre ordinateur est à présent configuré pour envoyer un minimum de données à Microsoft, si vous trouvez que