

Tutorial Farbar Recovery Scan Tool (FRST)

Fabar Recovery Scan Tool (FRST) est un outil de diagnostic comme OTL.

Le programme scanne le système et génère un rapport qui peut être analysé afin de détecter des infections.


La page de téléchargement

: <http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/>


Le téléchargement se fait à partir des boutons bleus Download – choisissez la version 32 ou 64 bits selon l'architecture de votre système.

(Au pire si vous êtes en 64 bits et que vous prenez la version 32 bits, vous aurez un message disant que cette version ne peut fonctionner – cela n'endommage pas le système).

!! Placez le programme sur le bureau et pas ailleurs!!




Acceptez le disclaimer en cliquant sur le bouton YES.




Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.


Le scan se lance, les éléments scannés apparaissent en haut.



Une fois le scan terminé, une popup vous le signale et deux rapports sont générés : FRST.txt et Addition.txt



Ces deux rapports se trouvent sur le bureau avec le programme FRST.



Allez sur le site <http://pjjoint.malekal.com> afin d'y déposer les rapports pour une consultation.

Dans la partie, Chemin du fichier à soumettre, cliquez sur Parcourir.

Sélectionnez le fichier FRST.txt




Notez l'adresse donné ci-dessous et transmettez la sur le forum dans votre sujet de désinfection afin que la personne qui vous aide puisse consulter le rapport.

Réptez l'opération pour le fichier Addition.txt et transmettez le lien pjoint de votre rapport Addition.txt



Note informative


FRST créé un dossier C:/FRSTDedans se trouvent un dossier Logs où sont automatiquement enregistrés les rapports mais aussi un dossier Quarantine où se trouve les fichiers qui ont été supprimés depuis l'application.



Farbar et CD Live Malekal

Si le programme est exécuté en environnement CD Live, ce dernier va scanner le Windows hôte (comme le fait OTLPE). Cela permet de générer un rapport depuis un environnement CD Live afin de diagnostiquer les infections et les faire supprimer.

Se reporter au paragraphe FARBAR sur la page CD Live Malekal : <http://www.malekal.com/2013/02/22/malekal-live-cd/>



[Translate]